

【USBドライバーのインストール手順】 Windows10の例

2つのUSBドライバーをインストールします。下記手順に従いインストールしてください。

① PD-30とパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。

② 1つ目のUSBドライバーのインストールします。


スタートボタンより、設定画面を開きます。

続いて「デバイスマネージャー」をクイックし、デバイスマネージャーを開きます。




③ デバイスマネージャーに、「！」マークが付いたデバイス名が表示されます。


デバイス名にカーソルを当て右クリックで「ドライバーソフトウェアの更新」をクイックします。




- ④ ドライバーソフトウェアの更新画面が表示されます。
「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックします。




- ⑤ 「参照」ボタンから、「USB Drivers」フォルダを選択し、「次へ」をクリックします。



- ⑥ ドライバーソフトウェアのインストールが開始されます。




- ⑦ 1つ目のUSBドライバーのインストールが完了しました。
「閉じる」をクリックしてウィンドウを閉じます。



⑧ 2つ目のUSBドライバーのインストールします。

②の手順でデバイスマネージャーを開くと、「！」マークが付いたデバイス名が表示されます。
デバイス名にカーソルを当て右クリックで「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。



⑨ ④～⑦と同じ点順でインストールします。

インストールが完了すると下の画面が表示されます。
「閉じる」をクリックしてウィンドウを閉じます。

